

Configurazione FacileMail su Windows 8 Mail




N.B. Per iniziare ad usare Windows Mail 8, occorre prima avere attivato un account Microsoft:

se si è eseguito l'accesso al PC con un account di questo tipo, si potrà accedere automaticamente all'applicazione Mail, dalla schermata Start.


Se invece non si dispone ancora di un account Microsoft, o necessitano informazioni sulla configurazione di questo, consultare il supporto Microsoft online

<http://windows.microsoft.com/it-it/windows-8/microsoft-account-tutorial>

Aprire l'applicazione Mail, e portarsi con il cursore del mouse nell'angolo in basso a destra, per far comparire la barra delle impostazioni; quindi click su IMPOSTAZIONI.



Cliccare ACCOUNT, AGGIUNGI UN ACCOUNT, quindi ALTRO ACCOUNT.



Nella maschera che apparirà, scegliere IMAP e cliccare su Connetti.

Inserire il proprio indirizzo email e la password nei due campi corrispondenti, quindi cliccare su PIU' DETTAGLI.

Email e password verranno già riportate automaticamente; riscrivere anche nel campo Nome Utente il proprio indirizzo email.

Inserire nel campo "Server e-mail in arrivo (IMAP)", il parametro: **imap.emailsrvr.com**

Inserire nel campo "Server e-mail in uscita (SMTP)", il parametro: **smtp.emailsrvr.com**

Assicurarsi infine che tra quelle proposte, siano spuntate soltanto le ultime 2 caselle "Il server in uscita richiede l'autenticazione" e "Usa lo stesso nome utente e password per l'invio e ricezione."
(Lasciare i valori proposti di default per le Porte 143 e 25).

Quindi cliccare su CONNETTI.

N.B. L'app Mail non supporta account di posta elettronica che usano **POP** (Post Office Protocol).

Per importare gli account con questo protocollo quindi, consultare la pagina <http://windows.microsoft.com/it-it/windows-8/pop-email-accounts>

Aggiungi il tuo account e-mail

Di che tipo di account si tratta?

Exchange ActiveSync (EAS)

IMAP

Informazioni sull'uso di altri tipi di account con Mail.

Connetti

Annulla

Aggiungi il tuo account di Altro

Immetti le informazioni seguenti per connetterti al tuo account di Altro.

Indirizzo e-mail

mario.bianchi@dominioxyz.it

Password

••••••••

Più dettagli

Connetti

Annulla

Aggiungi il tuo account di Altro

Immetti le informazioni seguenti per connetterti al tuo account di Altro.

Indirizzo e-mail

mario.bianchi@dominioxyz.it

Nome utente

mario.bianchi@dominioxyz.it

Password

••••••••

Server e-mail in arrivo (IMAP)

imap.facilemail.it

Porta

143

Il server e-mail in arrivo richiede SSL

Server e-mail in uscita (SMTP)

smtp.facilemail.it

Porta

25

Il server e-mail in uscita richiede SSL

Il server in uscita richiede l'autenticazione

Usa lo stesso nome utente e la stessa password per l'invio e la ricezione delle e-mail

Meno dettagli

Connetti

Annulla

Come modificare un account già esistente

Per modificare i parametri di un account già configurato, cliccare su IMPOSTAZIONI, ACCOUNT quindi sul nome dell'account da aggiornare; nella barra laterale destra, verranno riportati tutti i parametri attualmente in uso.

Le modifiche effettuate si salveranno automaticamente.